

Тинькофф



ОНЛАЙН СЕРВИС
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВАШЕЙ ЛОГИСТИКОЙ



ТИНЬКОФФ

Доступ выдается с помощью защищенного токена — электронного ключа для авторизации пользователей.

Можно выпустить неограниченное количество токенов с разными уровнями доступа.

Получение токена Тинькофф

Для выпуска токена авторизуйтесь в личном кабинете Тинькофф Бизнеса. Откройте меню «Сервисы» → «Интеграции» → «Интеграция с Тинькофф по API» → «Подключить».

Интеграция с Тинькофф Банком по API

Укажите внешний статический IP-адрес

С него вы будете обращаться к API. Адрес можно уточнить у своего разработчика

IPv4 и IPv6-адреса через запятую

Выберите, к чему будет доступ через API

🔍 Название сервиса или метода, например, «выставить счет»

- Checkout. Работа с заказом
- Tinkoff Business ID
- Безопасная сделка
- Бизнес-карты
- Выплаты самозанятым
- Выставление счетов
- Декларации 3-НДФЛ
- Зарплатный проект
- Интернет-эквайринг. Диспуты
- Квалифицированная электронная подпись
- Кредитные продукты
- Кредитование покупателей
- Номинальные счета
- Partnerская доставка

Ответы на вопросы по настройке



Прочтите документацию или напишите в поддержку

[Написать в поддержку](#)


[Документация](#)



Подробнее про API

Узнайте про возможности и этапы подключения интеграции

[Подробнее](#)



Выпустить токен можно только в личном кабинете: в мобильном приложении такой возможности нет.

В качестве IP-адреса укажите следующие адреса: **147.45.175.44, 194.87.187.12, 94.250.253.43, 62.109.5.94**. Нажмите на стрелочку в строке «Выберите, к чему будет доступ через API». В выпадающем списке выберите операции, к которым хотите дать доступ по токenu. Нажмите кнопку «Выпустить токен» → «Скопировать токен».

Токен действует год, но его можно досрочно отозвать в личном кабинете. Откройте меню «Управление профилем» → «Мой профиль» → «Безопасность» → «Приложения, у которых есть доступ к аккаунту». Выберите токен, который хотите удалить, нажмите на строку с ним и на кнопку «Удалить доступ».

(Вся официальная информация от Тинькофф, получена по ссылке : [Тинькофф API](#))

Добавление токена в Бульдок

Далее открываем Бульдок и переходим в раздел Настройки - Организации, и в поле **Токен Тинькофф-банка** вводим полученный токен:

Новая организация



Наименование:



Реквизиты:

Филиал:

Не указан



Подпись

Печать



Подпись...

Загрузить



Печать...

Загрузить

Внимание! Подпись и печать должны представлять собой изображения в формате PNG с прозрачным фоном. Для удаления фона можно использовать следующие сервисы:

<https://www.erase.bg/ru/upload>

<https://retoucher.online/ru>

Адрес сервера 1С:

Номера карт/счетов в SMS:

Токен Тинькофф-банка:

Удалить

Отмена

Сохранить

Будь на несколько шагов **впереди**, вместе с **BULLDOK**



Admin обновил 29 мая 2025 10:23:54